

# MANUAL レクタラの使い方

カールストレート   アールストレート   ストレート   クリーパーマ   パーマ/デジタルパーマ

共通  
**カウンセリング・毛髪診断**

共通  
**プレシャンプー**



※当社製品オーガニックフォームで  
シャンプーしてください

カールストレート   アールストレート   ストレート

クリーパーマ   パーマ/デジタルパーマ

**1剤(G-1)塗布**



1剤塗布後、クセの強い部分に2箇所程度  
8~10mmのロッドをワインディングして  
下さい(軟化チェックのため)。


**1剤(L-1)塗布**  
(付け巻き)



**10分~15分放置**

**ワインディング**

**軟化チェック**



**10分~15分放置**

**中間水洗**



※1 スライス幅 2cmを目安  

髪のダメージ	小	中	大
アイロン温度の目安	180℃	160℃	140℃

 必ずオーガニックフォームでチェンジ後、  
T2トリートメント(サブリックSK)を  
スプレーしてください

約40℃のお湯で水洗後、  
T2トリートメント(サブリックSK)を  
スプレーしてください

**テストカール**

**ドライ・アイロン**

※1

**中間処理**



カールストレート

アールストレート

ストレート

パーマ/デジタルパーマ

クリーパーマ

**ワインディング**

L-1(ダメージ毛の場合はL-1とT2  
を1:1の割合で)を付け巻き。  
ロッドの2倍を目安にして下さい

**ワインディング**

T2をを付け巻き。  
ロッドの2~3倍を目安に  
して下さい

**2剤(G-2)塗布**



**2剤(L-2)処理**

**クリーブ処理**

クリーブ処理にはA1+T2を塗布  
してください

**2剤(G-2)塗布**

カールの部分はL-2を塗布してく  
ださい

**2剤(G-2)塗布**

カールの部分はL-2を塗布してく  
ださい



**2剤(L-2)処理**

(2剤の放置タイムは1回目:5分、2回目:10分、合計15分以上、必ず2度付けをして下さい)



T3トリートメント  
(スパークリングローション)

で薬剤・活性酸素除去後、



オーガニックマスク

をつけて洗い流してください